

お客様 各位

平成 27 年 2 月 25 日

クオリカ株式会社

IT サービス事業本部 製造サービス事業部

製造サービス部

ATOMS QUBE 機能追加のご案内

拝啓 皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃より、弊社製品をお引き立ていただき厚くお礼申し上げます。

2 月 25 日リリースについて、ご案内させていただきます。

【追加機能】

< 部品表管理 >

AQ20160209R-5844 工順画像登録機能を追加しました。

敬 具

< 部品表管理 >

AQ20160209R-5844

1. 工順画像登録機能

1) 品目明細の表示確認。

①権限が付与されていない場合、下図の様な表示になります。

ATOMS HELPDESK-ST(検証)
QUBE 品目明細(基本情報登録・変更・照会) AQ0206

品目 SAMPLE5844

基本情報 手配共通 手配情報 工順情報 仕入基準 工数情報 工順画像

品目	SAMPLE5844	品目名称	円筒
規格		改訂No	
品目カテゴリ		図面番号	
図面サイズ		図面枚数	0
材質記号		重量	0 KGM:キログラム (kg)
素材重量	0 KGM:キログラム (kg)	長さ	0 CMT:センチメートル (cm)
径	0 CMT:センチメートル (cm)	メーカー名	
備考		メーカー型番	
数量単位	PCE:個、枚、本、台	受注中止日付	<input type="checkbox"/> 受注中止
主管工場	10:工場	サイズ	

画像ファイル1	参照...	ファイルが選択されていません。
画像ファイル2	参照...	ファイルが選択されていません。
画像ファイル3	参照...	ファイルが選択されていません。

使用方法

2) ユーザーに権限を付与します。

①[運用管理]⇒[ユーザー管理]へ。



②種別:権限, サブメニュー:B:部品管理表をそれぞれ選択し[検索(F1)]をクリックします。



③下記 2 項目にチェックを入れ[更新(F4)]をクリックします。

BA065 部品表_品目明細(工順画像)更新権限

BV065 部品表_品目明細(工順画像)参照権限

ユーザーID	demo	氏名	デモ用ユーザー
種別	<input checked="" type="radio"/> 権限 <input type="radio"/> ロール	サブメニュー	B:部品表管理

1 / 1 35件	◀ F7	F8 ▶	
<input type="checkbox"/>	ロール/権限	種別	名称
<input checked="" type="checkbox"/>	BA016	権限	部品表_部品表正式登録更新権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BA018	権限	部品表_部品表一括登録更新権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BA022	権限	部品表_累積原簿上バッチ起動画面更新権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BA023	権限	部品表_部品表管理帳票出力更新権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BA025	権限	部品表_品目情報簡易登録更新権限
<input type="checkbox"/>	BA065	権限	部品表_品目明細(工順画像)更新権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV001	権限	部品表_品目検索参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV002	権限	部品表_品目明細(基本情報)参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV003	権限	部品表_品目明細(手配情報)参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV005	権限	部品表_品目明細(仕入基準)参照権限(単価以外参照可)
<input checked="" type="checkbox"/>	BV006	権限	部品表_品目明細(仕入基準)参照権限(単価参照可)
<input checked="" type="checkbox"/>	BV007	権限	部品表_品目明細(工順情報)参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV008	権限	部品表_品目明細(工数情報)参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV009	権限	部品表_品目明細(手配共通)参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV012	権限	部品表_品目詳細検索参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV013	権限	部品表_部品表登録・変更参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV015	権限	部品表_作業中部品表検索参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV017	権限	部品表_部品表検索参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV019	権限	部品表_品目属性ダウンロード参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV020	権限	部品表_品目構成ダウンロード参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV021	権限	部品表_品目原簿ダウンロード参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV023	権限	部品表_部品表管理帳票出力参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV025	権限	部品表_品目情報簡易登録参照権限
<input checked="" type="checkbox"/>	BV026	権限	部品表_部品表展開リスト参照権限
<input type="checkbox"/>	BV065	権限	部品表_品目明細(工順画像)参照権限

2016/02/04 13:05:18 [2016/02/09]

検索(F1) 戻る(ESC)

更新(F4)

【参考】権限設定による影響。

・ BA065 部品表_品目明細(工順画像)更新権限：画像の登録と削除を行う事が可能となります。

基本情報	手配共通	手配情報	工順情報	仕入基準	工数情報	工順画像
<input type="checkbox"/>	工順	W/C	画像ファイル1			
<input type="checkbox"/>	010	WC0001:ワークセン	参照...	ファイルが...	aaa999.jpg	参照... ファイ

・ BV065 部品表_品目明細(工順画像)参照権限：登録済の画像を参照する事が可能となります。

基本情報	手配共通	手配情報	工順情報	仕入基準	工数情報	工順画像
<input type="checkbox"/>	工順	W/C	画像ファイル1			
<input type="checkbox"/>	010	WC0001:ワークセン	参照...	ファイルが...	aaa999.jpg	参照... ファイ

以上で権限付与は完了です。更新後、ログイン/ログアウトで有効になります。

3)画像を登録します。

①権限付与後、品目明細を開くと[工順画像]が活性化されていますのでクリックします。

②該当する工順の参照ボタンをクリックし、登録する画像ファイルを選択・アップロードします。

Ver S4.1.0.400
2016/02/04 13:23:03 (2016/02/03)

工順	W/C	画像ファイル1	画像ファイル2	画像ファイル3
010	WC0001:ワークセン	参照... ファイルが...	参照... ファイルが...	参照... ファイルが...

Ver S4.1.0.400

ファイル名(N): aaa999.jpg 全てのファイル (*.*)

開く(O) キャンセル

*事前に工順情報の登録が必要です。


*工順毎に3画像まで登録できます(登録ファイル名に全角文字使用可能)。

③アップロード完了後[更新(F4)]をクリック、登録した内容で更新します。



④これで登録は完了です。



⑤削除する場合はをクリックします。下記のように表示が変わりますので[更新(F4)]をクリックします。




⑥「更新しますか？」確認表示が出ますので[OK]にて更新を確定します。



⑦これで削除は完了です。



4) 登録内容の確認

①登録した内容を確認するには  をクリックします。




ATOMS UBE HELPDESK-ST (検証)
品目明細(工順画像登録・変更・照会) AQB065G

品目: SAMPLE5844

基本情報 | 手配共通 | 手配情報 | 工順情報 | 仕入基準 | 工数情報 | 工順画像

<input type="checkbox"/>	工順	W/C	画像ファイル1		
<input type="checkbox"/>	010	WC0001:ワークセン	参照...	ファイルが...	  aaa999.jpg

②ダイアログが表示されますので「プログラムで開く(O)」を選択[OK]をクリックします。



ATOMS UBE HELPDESK-ST (検証)
品目明細(工順画像登録・変更・照会) AQB065G


品目: SAMPLE5844

基本情報 | 手配共通 | 手配情報 | 工順情報 | 仕入基準 | 工数情報 | 工順画像

<input type="checkbox"/>	工順	W/C	画像ファイル1		画像ファイル2
<input type="checkbox"/>	010	WC0001:ワークセン	参照...	ファイルが...	参照... ファイルが...

aaa999.jpg を開く

次のファイルを開こうとしています:

-  aaa999.jpg

ファイルの種類: JPEG イメージ
ファイルの場所: https://atoms-demo.qualica.co.jp

このファイルをどのように処理するか選んでください


プログラムで開く(O): Microsoft Office Picture Manager (既定)

ファイルを保存する(S)

今後この種類のファイルは同様に処理する(A)

OK | キャンセル


③プログラムが起動し、登録されている画像が表示されます。



- ・終了する際は、画像表示は×にてプログラムを終了、ATOMS QUBE は[戻る (ESC)]にて品目明細に戻ります。

5) 品目情報簡易登録からの登録


① [部品表管理] から [品目情報簡易登録] をクリックします。



② 登録画面になりますので品目を入力し [検索 (F1)] をクリックします。



③ 工順情報が表示されます (明細行を右に移動すると登録されている画像ファイルが確認できます)。



④[工順画像(F8)]をクリックします。

The screenshot shows the ATOMS QUBE interface. At the top, there is a header with 'ATOMS HELPDESK-ST(検証) QUBE 品目情報簡易登録 AQB150G' and 'Ver S4.1.0.400'. Below the header, there is a search bar with 'SAMPLE5844' and a dropdown menu set to '10:工場'. A row of buttons includes '工順情報(F5)', '仕入基準(F6)', '工数情報(F7)', '工順画像(F8)' (highlighted with a red box), '追加(F2)', '更新(F4)', and '削除(F10)'. Below the buttons is a form with fields for '品目', '品目名称', '数量単位', '品目区分', and '保管場所'. Underneath are three expandable sections: 'その他(基本情報項目)', 'その他(手配共通項目)', and 'その他(手配情報項目)'. At the bottom, there is a table for '工順情報'.

工順	外注区分	W/C	工順/T(固定)	工順/T(変動)	出来高	加工コード	加工内容	直送直納区分	設備No	最終更新日時	操
010	M:社内加工	WC0001:WC1	0日	0日	■	01:仕上げ	研磨	■		2016/02/04 14:18:57	TST

⑤工順画像登録画面になります。以降は 3)-②以降の手順と同様です。ご参照下さい。

The screenshot shows the ATOMS QUBE interface with the '工順画像' tab selected. The header is 'ATOMS HELPDESK-ST(検証) QUBE 品目明細(工順画像登録・変更・照会) AQB065G'. The search bar contains 'SAMPLE5844' and the dropdown is '10:工場'. A row of tabs includes '基本情報', '手配共通', '手配情報', '工順情報', '仕入基準', '工数情報', and '工順画像' (highlighted in green). Below the tabs is a table for '工順画像'.

工順	W/C	画像ファイル1	画像ファイル2	画像ファイル3
010	WC0001:ワークセン	参照... ファイルが...し 000988.jpg	参照... ファイルが...し	参照... ファイルが...し

本件についてのお問合せ先

ATOMS QUBE ヘルプデスク窓口

TEL 0285-26-5013 (受付時間：平日 8：00～17：00)

クオリカ株式会社 IT サービス事業本部 製造サービス事業部 製造サービス部

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー23F

TEL (代表) 03-5937-0740、(営業) 03-5937-0741

以上